


Interface USB Topline

Procédure d'installation du driver USB sous Windows 8.1

Constat



Par défaut, il n'est pas possible d'installer des pilotes non signés sous Windows 8.1. Lors de l'installation du *driver USB Topline*, le message suivant doit apparaître :



Il faut donc au préalable autoriser l'installation de pilotes non signés, puis réinstaller le driver USB Topline.


Résolution

Entrer dans les paramètres du PC




et cliquer sur **Modifier les paramètres du PC**

Puis sur **Mise à jour et récupération**



Sélectionner **Récupération**,
puis dans la section *Démarrage avancé* : **Redémarrer maintenant**



Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers

Si votre PC ne fonctionne pas bien, vous pouvez l'actualiser sans perdre vos photos, votre musique, vos vidéos ou d'autres fichiers personnels.

Commencer

Tout supprimer et réinstaller Windows

Si vous voulez recycler votre PC ou le remettre en état, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant ses paramètres d'usine.


Commencer

Démarrage avancé


Démarrez à partir d'un périphérique ou d'un disque (par exemple, un lecteur USB ou un DVD), modifiez les paramètres de démarrage de Windows ou restaurez Windows à partir d'une image système. Votre PC va être redémarré.

Redémarrer maintenant


Choisir **Dépannage**




Puis **Options avancées**



Choisir **Paramètres**



Redémarrer



Après le redémarrage vous arriverez sur l'écran ci-dessous,
Appuyez sur la touche **F7**

Paramètres de démarrage

Appuyez sur un chiffre pour sélectionner l'une des options ci-dessous :

Utilisez les touches numériques ou les touches de fonction F1 à F9.

- 1) Activer le débogage
- 2) Activer la journalisation du démarrage
- 3) Activer la vidéo basse résolution
- 4) Activer le mode sans échec
- 5) Activer le mode sans échec avec prise en charge réseau
- 6) Activer le mode sans échec avec invite de commandes
- 7) Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes
- 8) Désactiver la protection du logiciel anti-programme malveillant à lancement anticipé
- 9) Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec

Appuyez sur F10 pour obtenir d'autres options


Appuyez sur Entrée pour revenir au système d'exploitation

Le système est désormais prêt à installer des pilotes non signés.
Au prochain redémarrage, le système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).


Installation

Après avoir désactivé le contrôle obligatoire des signatures de pilotes, vous pouvez installer le driver USB Topline.


Dans le **Gestionnaire de périphériques** sélectionner **Topline USB Interface**




Dans les propriétés du périphérique, cliquer sur le bouton **Mettre à jour le pilote...**



Puis **Rechercher un pilote sur mon ordinateur**



Sélectionner le répertoire de recherche **C:\Program Files (x86)\nke\Drivers**



Confirmer l'installation du pilote malgré le message de sécurité Windows.

